

SafeManager SE 導入における注意事項について

1. 適用条件

<サーバ>

以下のOS、ソフトウェアが必須となります。

(1) OS

- ・Windows 2000 Server SP4
- ・Windows Server 2003 Standard Edition SP1(32ビット版のみ)

(2) 必須ソフトウェア

- ・Microsoft Internet Information Server 5.0 以降
- ・Microsoft .NET Framework 1.1
- ・SMTPメールサーバ(警告メールを使用する場合)

※ NTFSファイルシステムのサーバ機にインストールする必要があります。

<クライアント>

以下のOS、ソフトウェアが必須となります。

(1) OS(※はVersion 2rel4まで)

- ・Windows 98 / 98SE※
- ・Windows Me ※
- ・Windows NT4.0 SP6a以降 ※
- ・Windows 2000 Professional / Server SP4
- ・Windows XP Professionnal SP2以降 (32ビット版のみ)
- ・Windows Server 2003 Standard Edition SP1 (32ビット版のみ)
- ・Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP1 (32ビット版のみ)

(2) 必須ソフトウェア

- ・Microsoft Internet Explorer 5.01以降(推奨:5.5以上)
- ・メールクライアント(警告メールを使用する場合)

2. 運用時の注意事項

- (1) コンピュータに対し管理者権限のあるユーザーでインストールする必要があります。
また、SafeManager SE をインストールする前に、他のプログラムを終了させてください。
- (2) Internet Explorer の[ツール]メニューにある[インターネットオプション]の[セキュリティ]タブ
[イントラネット]または[インターネット]のセキュリティレベルが[高]となっている場合、
正常に動作しない場合があります。
- (3) 警告メールの送信には、SMTPサーバが必須となります。

<外部メディア管理>

サポート状況

	98	ME	NT4	2000	XP	2003	Vista
サポート状況	×	×	×	○	○	○	○

媒体種類

媒体種別	サポート	
HDD(リムーバブルHDD含む)	○	
FDD	○	
CD系	CD-R/RW	△(※1,※2)
	DVD±R/RW	△(※1,※2)
	DVD-RAM	○
リムーバブル系	USBメモリ	○
	CF	○
	SD (MiniSD含む)	○
	Memory Stick(Duo含む)	○
	MO	○
	SDHCメモリカード	○
	マイクロドライブ	○
	SDHCメモリカード	○
	マルチメディアカード	○

※1: CD/DVDライティングソフトは、パケットライトソフトにのみ対応

※2: Windows標準のCD書き込み機能には対応しない

<履歴>

	98(※5)	ME(※5)	NT4(※5)	2000	XP	2003	Vista
ハードウェア	○	○	×(※1)	○	○	○	○
インストールアプリケーション	○	○	○	○	○	○	○
Hotfix	○	○	○	○	○	○	○
ウイルススキャン	○	○	○	○	○	○	△(※6)
ネットワーク接続	オンライン	○	○	×(※1)	○	○	○
	オフライン	△(※2)	○	×(※1)	○	○	○
	IP取得	○	○	×(※1)	○	○	○
	IP変更	○	○	×(※1)	○	○	○
	IPリリース	△(※2)	○	×(※1)	○	○	○
稼働履歴・ログオン・ログオフ	○	○	○	○	○	○	○
外部メディア	追加・削除	×(※3)	×(※3)	×(※3)	○	○	○
	認証結果・媒体イジェクト	×(※3)	×(※3)	×(※3)	○(※4)	○(※4)	○(※4)
	その他	×(※3)	×(※3)	×(※3)	○	○	○
印刷履歴	×(※3)	×(※3)	×(※3)	○	○	○	○

※1: OSにAPI機能が存在しないため

※2: APIからの戻り値が正しくないため(OSの障害・制限による)

※3: SafeManager SE に機能が存在しないため(未サポートのため)

※4: BIOS制御(レガシー)扱いとなるA/BのFDDについては、媒体イジェクトは出力されない。

※5: Version 2rel5からは未サポート

※6: 一部ウイルスチェッカーがWindows Vistaに対応していないため

<静的情報>

情報	説明	OS							備考
		98	Me	NT4	2000	XP	2003	Vista	
Windowsバージョン	Windowsの製品名称、バージョン	○	○	○	○	○	○	○	
共有リソース	ローカルコンピュータで共有をしているリソースなど	○	○	○	○	○	○	○	
Hotfix	インストールされているオペレーティングシステムなどのHotfixの情報	○	○	○	○	○	○	○	
機種	コンピュータの製造会社・機種名など	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	
CPU	CPUの名称、クロック数など	○	○	○	○	○	○	○	
論理メモリ	オペレーティングシステムで認識しているメモリの情報	○	○	○	○	○	○	○	
物理メモリ	ローカルコンピュータの各スロットに搭載されているメモリの情報	※1	※1	※1	※1	※1	※1	※1	
デバイスマネージャ	デバイスマネージャに認識されたデバイス・クラスの情報	○	○	○	○	○	○	○	
プリンタ	ローカルコンピュータに接続されたプリンタの情報	○	○	○	○	○	○	○	ネットワークプリンタは取得されない
論理ドライブ	ローカルコンピュータに認識された論理ドライブの情報	○	○	○	○	○	○	○	ネットワークドライブは取得されない
物理ドライブ	ローカルコンピュータに接続された物理ドライブの情報	×	×	×	○	○	○	○	
ディスプレイ	ディスプレイ・モニタの情報	○	○	○	○	○	○	○	
ネットワーク	ネットワークアダプタ・IPアドレスなどの詳細情報	○	○	○	○	○	○	○	
インストールアプリケーション	ローカルコンピュータにインストールされたアプリケーションの情報	○	○	○	○	○	○	○	各ユーザーにインストールされたアプリケーションは表示されない。
Internet Explorer	Internet Explorerのバージョンなどの情報	○	○	○	○	○	○	○	

※1:ハードウェアに情報が登録されていない機種については、情報が取得できない場合がある。